# iPhone メール設定手順書

## 標準「メール」アプリ ／ IMAP・SSL 接続

お手元にメールアドレスとメール用パスワードをご用意ください。この手順では IMAP で新しくアカウントを追加します。POP で設定する場合の違いは 3 ページをご覧ください。

## 1 メールアカウントの追加画面を開く

「設定」→「アプリ」→「メール」→「メールアカウント」→「アカウントを追加」の順にタップします。

メールアドレスの入力画面が表示された場合は、入力して「次へ」をタップし、「その他のアカウントを追加」→「メールアカウント」を選びます。プロバイダ一覧が表示される場合は、「その他」→「メールアカウントを追加」を選びます。

※ iOS のバージョンによって名称や順序が異なります。「アプリ」がない場合は「設定」→「メール」→「アカウント」、さらに古い iOS では「パスワードとアカウント」から進みます。

## 2 基本情報を入力する

| 項目 | 入力内容 |
|---|---|
| 名前 | メールの差出人として表示したいお名前 |
| メール | ご利用のメールアドレス（@以降も含める） |
| パスワード | メール用パスワード |
| 説明 | アカウントを見分ける名前（例：ハレネット） |

入力後、「次へ」をタップします。サーバー情報の入力画面が表示されたら、2 ページの手順に進んでください。自動設定が完了した場合も、3 ページの接続設定を確認してください。

**ユーザー名には、メールアドレス全体を入力します。**
**メール用パスワードは、iPhone のパスコードや Apple Account のパスワードとは異なります。**

## 3 IMAP を選び、サーバー情報を入力する

画面上部の「IMAP」を選択します。受信・送信の両方に、以下の情報を入力してください。

## 受信メールサーバ

| | |
|---|---|
| ホスト名 | po.harenet.ne.jp |
| ユーザー名 | ご利用のメールアドレス全体 |
| パスワード | メール用パスワード |

## 送信メールサーバ

| | |
|---|---|
| ホスト名 | po.harenet.ne.jp |
| ユーザー名 | ご利用のメールアドレス全体 |
| パスワード | メール用パスワード |

## 送信側の「ユーザー名」「パスワード」も必ず入力してください。

画面に「任意」と表示されていても、省略しないでください。受信側と同じメールアドレス・パスワードを入力します。

## 4 設定を保存する

「次へ」をタップして確認処理が終わるまで待ちます。「メール」をオンにして「保存」をタップします。「メモ」は必要に応じて設定してください。

確認中にエラーが出た場合は、ホスト名・メールアドレス・パスワードを見直します。前後に空白が入っていないか、英数字が半角になっているかも確認してください。

「SSL で接続できません」や証明書に関する警告が表示された場合は、SSL をオフにして進めず、入力内容を確認してください。解消しない場合は管理者にご相談ください。

## 5 追加したアカウントを開く

「設定」→「アプリ」→「メール」→「メールアカウント」から、追加したアカウントを選びます。「アカウント」または「アカウント設定」を開き、3 ページの内容を確認します。

## 6 受信・送信の接続設定を確認する

受信：「詳細」を開き、受信設定を確認します。
送信：「SMTP」→「プライマリサーバ」の「po.harenet.ne.jp」を開きます。

| 確認項目 | 受信（IMAP） | 送信（SMTP） |
|---|---|---|
| ホスト名 | po.harenet.ne.jp | po.harenet.ne.jp |
| SSL を使用 | オン | オン |
| 認証 | パスワード | パスワード |
| サーバーポート | 993 | 465 |
| ユーザー名／パスワード | メールアドレス全体／メール用パスワード | メールアドレス全体／メール用パスワード |

送信サーバがオンになっていることも確認し、変更した場合は「完了」で保存します。認証は「パスワード」を選択します。通信は SSL で暗号化されます。

## 7 メールの送受信を確認する

「メール」アプリを開き、このアカウントから別のメールアドレスへテストメールを送信します。相手側で受信できたら返信し、iPhone でも受信できることを確認してください。

## 送信済み・ゴミ箱の保存先を合わせる場合

アカウントの「詳細」→「メールボックスの特性」で、送信済・削除済メールボックスを開き、「サーバ上」の対応するフォルダを選びます。フォルダ名は環境によって異なります。IMAP では、削除などの操作も他の端末と同期されます。

## POP で設定する場合

手順 3 で「POP」を選び、受信ポートを「995」、SSL をオンにします。ホスト名・認証情報・送信設定は同じです。他の端末でも受信する場合は、「詳細」→「サーバーから削除」を「しない」に設定し、メール容量にご注意ください。

送信だけできない場合は、SMTP 側のユーザー名・パスワード、認証「パスワード」、SSL オン、ポート 465 を再確認してください。